



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

WINDOWS SERVER 2012 R2 DATACENTER**REQUIREMENTS DU SYSTÈME:**

-  Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) de 1 gigahertz (GHz) ou supérieur *
-  256 Megabyte (MB) RAM
-  1,5 GB d'espace disque libre
-  Graphiques compatibles DirectX 9 avec WDDM 1.0 ou supérieur

Veillez prendre note que vous avez besoin d'une connexion Internet stable.

Veillez suivre les étapes d'installation dans l'ordre:

1. Si vous avez déjà une version (installée) de Windows Server 2012 R2 (version téléchargeable ou sur une clé USB / DVD), essayez d'activer cette version avec notre clé de produit. Assurez-vous que votre version de Windows correspond à la version Windows de la clé de produit. Sinon, ou si l'installation ne fonctionne pas, veuillez continuer avec le point 2
2. Téléchargez votre version du Windows Server du lien suivant:

[**DOWNLOAD**](#)

Sous "Windows Server 2012 R2", sélectionnez la version requise. Le fichier ISO est la version pour une installation Permanente sur le PC.

3. Graver le fichier ISO sur DVD.
4. Démarrez l'installation de votre PC à partir du DVD.
5. La page de téléchargement Microsoft fournie inclut une version d'essai de 180 jours. Pour convertir en version complète, exécutez la commande cmd / Powershell comme administrateur.

Dism /online /Set-Edition:ServerDatacenter /AcceptEula /ProductKey: XXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXX

(Au lieu du X, veuillez entrer la clé de produit)



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

6. Plus de détails sur l'installation peuvent être trouvés sous le lien suivant:

<https://blogs.msdn.microsoft.com/msgulfcommunity/2013/03/06/installing-windows-server-2012-step-by-step/>

Note: Les instructions sont en anglais. Changez la langue de votre navigateur pour traduire la page.

Nous vous souhaitons une installation réussie.

Si vous avez encore des problèmes ou des questions concernant l'installation, veuillez contacter notre service clientèle à tout moment. Nous allons vous aider le plus rapidement possible.