



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

WINDOWS 10 PROFESSIONAL

1PC/2PC/3PC/4PC/5PC - 32 & 64Bits

REQUIREMENTS DU SYSTÈME:



Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) de 1 gigahertz (GHz) ou supérieur *



256 Megabyte (MB) RAM



1,5 GB d'espace disque libre



Graphiques compatibles DirectX 9 avec WDDM 1.0 ou supérieur

Veillez prendre note que vous avez besoin d'une connexion Internet stable.

Veillez prendre note des directives suivantes:

1. Version pré-installée: S'il existe déjà une version de Windows 10 Professional installée ou si vous disposez du support d'installation USB / DVD, veuillez essayer l'activation avec eux.

Assurez-vous que votre version de Windows est compatible avec la clé de licence en vérifiant que votre version est exactement: „**Windows 10 Professional**“. Si l'installation est nouvelle ou si vous souhaitez réinstaller votre ordinateur, passez à l'étape 2.

2. Nouvelle installation: Si vous effectuez une nouvelle installation, veuillez télécharger la version appropriée à l'aide de l'outil de création Microsoft Media et le graver sur un DVD ou créer un périphérique d'amorçage USB.

MS Media Creation Tool

(Si votre appareil dispose de plus de 4 Go de RAM, nous recommandons la version 64 bits).



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Download Windows 10

Looking to install Windows 10 on your PC?

To get started, you will first need to have a license to install Windows 10. You can then download and run the media creation tool. For more information on how to use the tool, see the instructions below.

[Download tool now](#)

[Privacy](#)



- 3. Microsoft Creation Tool:** Avec ce Microsoft-Tool, vous pouvez télécharger différentes versions du programme. Choisissez Windows 10 home (**vous devez installer Windows 10 Home d'abord en 32 bits ou 64 bits, puis vous pouvez effectuer la mise à niveau vers Pro si vous le souhaitez avec un nouveau Windows 10 Pro. Clé.**)
- 4. Après le téléchargement:** Redémarrez votre PC / ordinateur portable avec le support d'installation. Assurez-vous que votre BIOS / UEFI a été correctement configuré pour démarrer à partir du lecteur de DVD / USB. Une configuration supplémentaire peut également être nécessaire pour procéder à l'installation de Windows. Veuillez vous reporter au manuel de votre carte mère / ordinateur portable.
- 5. Installation:** Une fois correctement démarré à partir du support d'installation, veuillez suivre l'assistant d'installation pour terminer votre installation de Windows. Si nécessaire, veuillez utiliser la clé de licence pour activer votre produit.

Mettre à niveau Windows 10 Home à Professional

La mise à jour est automatique. Pour ce faire, allez dans Paramètres -> Mises à jour et Sécurité -> Activation. Introduisez ici la clé Windows 10 Pro.

Il faut se méfier! en mettant à niveau peut apparaître l'erreur 0xc004f050 de votre système. Ceci est une vidéo sur la résolution de ce problème:

[CLIQUEZ ICI - VIDEO](#)



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Si les pas ne marchent pas ou si vous ne souhaitez pas réinstaller le logiciel, veuillez activer votre clé par téléphone: +33 1 7226 6080 (payant) ou 0 805 110 235 (gratuit).

Activation des clés 2/3/4/5 PC

Pour effectuer les activations restantes de votre clé, vous devez suivre les instructions de ce guide sur chaque ordinateur sur lequel vous souhaitez installer le programme.

Nous vous souhaitons une installation réussie. Si vous avez encore des problèmes ou des questions concernant l'installation, veuillez contacter notre service clientèle à tout moment. Nous vous aidons très volontiers.