



INSTALLATIONSANLEITUNG

WINDOWS SERVER 2016 STANDARD

64Bits

Systemvoraussetzung:

-  1 gigahertz (GHz) oder schneller (x64) processor*
-  2 gigabyte (GB) RAM
-  60 GB verfügbarer Festplattenspeicher
-  DirectX 9 Grafikgerät mit 1.0 oder höher driver.

1. **Online-Aktivierung:** Wenn Sie bereits eine (installierte) Windows Server 2016-Version als Download oder auf USB / DVD haben, versuchen Sie zunächst, diese Version mit unserem Product Key zu aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Windows-Version mit der Windows-Version des Product Keys übereinstimmt. Andernfalls oder falls die Installation nicht funktioniert, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
2. **Neuinstallation:** Laden Sie Ihre Windows Server-Version über den folgenden Link herunter:

[Windows Server 2016 Standard](#)

Wählen Sie unter "Windows Server 2016" die gewünschte Version aus. Die ISO-Datei ist die Version für eine permanente Installation auf einem PC.

3. **Installationsvorgang:** Brennen Sie die ISO-Datei auf eine DVD oder einen USB-Stick und starten Sie dann mit diesem Gerät die Installation auf Ihrem PC.
4. **Konvertierung und Aktivierung des Produkts:** Das von der Microsoft-Downloadseite bereitgestellte Installationsprogramm ist eine 180-Tage-Testversion. Führen Sie zum Konvertieren in eine Vollversion den Befehl cmd / Powershell als Administrator aus und fügen Sie den folgenden Befehl ein:

```
Dism /online /Set-Edition:ServerStandard /AcceptEula /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
```

(Statt X's, fügen Sie bitte Ihren Produktkey)



INSTALLATIONSANLEITUNG

5. Häufige Fehler bzw. Fehlerbehebung : Nach der Eingabe des oben gezeigten Befehls erhalten Sie möglicherweise einen der folgenden Fehlercodes:

Error code 87: Dies bedeutet, dass Sie den Code falsch geschrieben haben. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Großbuchstaben sowie die Leerzeichen richtig positioniert sind, wo sie hingehören. Beachten Sie, dass zwischen dem ProductKey und dem Schlüssel selbst kein Leerzeichen ist.

Error code 50: Ihr Server wurde bereits auf die Vollversion aktualisiert. Bitte starten Sie Ihren Server zweimal neu und wenden Sie den Schlüssel dann direkt unter der Option System-> Produktschlüssel einfügen oder über Konsolenbefehle von einem CMD / Powershell mit Administratorrechten an:

```
-slmgr upk  
-slmgr cpky  
-slmgr ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX  
-slmgr ato
```

Andere Fehler : Es kann verschiedene Gründe geben, die Konflikte bei der Produktaktivierung verursachen. Die häufigsten Probleme sind ausstehende Updates / Installationen auf Ihrem Server. Bitte starten Sie Ihren Server zweimal neu und versuchen Sie es erneut. Eine andere Möglichkeit ist einfach die fehlende Verbindung zum Internet. Stellen Sie sicher, dass Sie eine aktive und stabile Verbindung zum Internet haben, die nicht von einer Firewall oder einem Virenschutzprogramm blockiert ist.

6. Zusätzliche Informationen: Wenn Sie weitere Informationen benötigen, finden Sie weitere Informationen unter folgendem Link:

<https://blogs.msdn.microsoft.com/msgulfcommunity/2013/03/06/installingwindows-server-2016-step-by-step/>

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Installation. Sollten Sie dennoch Probleme haben oder Fragen zur Installation, nehmen Sie bitte jederzeit Kontakt mit unserem Kundenservice auf. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen.