



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

WINDOWS SERVER 2012 R2 ESSENTIALS

REQUIREMENTS DU SYSTÈME:

-  Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) de 1 gigahertz (GHz) ou supérieur *
-  256 Megabyte (MB) RAM
-  1,5 GB d'espace disque libre
-  Graphiques compatibles DirectX 9 avec WDDM 1.0 ou supérieur

Veillez prendre note que vous avez besoin d'une connexion Internet stable.

Veillez suivre les étapes d'installation dans l'ordre:

1. Si Si vous avez déjà une version (installée) de Windows Server 2012 R2 Essentials (version téléchargeable ou sur une clé USB / DVD), essayez d'activer cette version avec notre clé de produit. Assurez-vous que votre version de Windows correspond à la version Windows de la clé de produit. Sinon, ou si l'installation ne fonctionne pas, veuillez continuer avec le point 2.
2. Téléchargez votre version du Windows Server du lien suivant:

[**DOWNLOAD**](#)

Sous "Windows Server 2012 R2 Essentials", sélectionnez la version requise. Le fichier ISO est la version pour une installation Permanente sur le PC.

3. Graver le fichier ISO sur DVD.
4. Installez votre PC du DVD, en insérant la clé de produit.
5. En cas que la clé ne fonctionne pas, veuillez entrer la clé en tant qu'administrateur via la commande cmd / Powershell suivante:

slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

(Au lieu du X, veuillez entrer la clé de produit)



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

6. Plus de détails sur l'installation peuvent être trouvés sous le lien suivant:

<https://blogs.msdn.microsoft.com/msgulfcommunity/2013/03/06/installing-windows-server-2012-step-by-step/>

Note: Les instructions sont en anglais. Changez la langue de votre navigateur pour traduire la page.

Nous vous souhaitons une installation réussie.

Si vous avez encore des problèmes ou des questions concernant l'installation, veuillez contacter notre service clientèle à tout moment. Nous allons vous aider le plus rapidement possible.