







## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

**WINDOWS 7 HOME PREMIUM****1/2/3/4/5 PC - 32&64 Bits****Requisiti di sistema:**

-  Processore da 1 gigahertz (GHz) o più veloce a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) \*
-  1 gigabyte (GB) RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit)
-  16 GB di spazio disponibile su disco rigido (32 bit) o 20 GB (64 bit)
-  Dispositivo grafico DirectX 9 con driver WDDM 1.0 o versione successiva

**ATTENZIONE:** Si prega di notare che il **Service Pack 1 (SP1)** deve essere installato.

**Assicurati che la tua versione di Windows corrisponda alla versione di Windows del codice Product Key.**

**Verifica di disporre di una connessione Internet stabile durante l'installazione.**

Seguire questi passaggi per un'attivazione corretta:

**1. Attivazione online:** Se hai già installato Windows 7 HOME PREMIUM. Prova l'attivazione online da 2 a 3 volte (in caso di successo, ignora i seguenti passaggi).

**2. Nuova installazione (consigliata):** Installa il tuo nuovissimo dispositivo con il software Windows 7 Home Premium. Scarica la versione desiderata con il seguente link per il download:

**32 BITS****64 BITS****3. Istruzioni per l'installazione:**

Dopo il download, masterizza il file ISO su un DVD o salvalo su USB. Una volta avviato il PC / laptop con il DVD / Pendrive, verrà eseguito il programma di installazione. Seguire i passaggi guidati del programma per completare l'installazione.





## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

### 4. Se l'attivazione online non ha avuto esito positivo:

Attiva la password per telefono: per fare ciò, seleziona durante l'attivazione di Windows **"Mostra altri metodi di attivazione" -> "Avanti" -> "Automatico. Usa il sistema telefonico"**.

Scegli la tua posizione e chiama uno dei numeri indicati.

Attivazione tramite il centro di attivazione centrale Microsoft:

- Dalla Spagna, comporre il numero: 900 150 889
- Fuori dalla Spagna, comporre: +34 91114 1464

Prova 2 o 3 volte nel caso in cui non funzioni immediatamente.

Il computer di attivazione non riconosce sempre immediatamente l'input.

**Vi auguriamo una corretta installazione. Se hai ancora problemi o domande sull'installazione, contatta il nostro servizio clienti in qualsiasi momento. Ti aiuteremo il prima possibile.**

